



## Scratch e Android

Material reorganizado e adaptado por: Suéllen Rodolfo Martinelli

Disponibilizado em: www.scratchbrasil.net.br

Material original criado por:

Elaine Silva Rocha Sobreira, Olga Kikue Takinami e Verônica Gomes dos Santos

Disponibilizado em:

www.br-ie.org/pub/index.php/pie/article/download/2592/2248
















Já se sabe que o Scratch é um software que permite a criação de histórias, animações, jogos educativos e outras produções. Mas o que ainda poucos sabem, é que dá para unir o Scratch a demais tecnologias existentes. E uma dessas tecnologias é o *Android*.

O *Android* é um sistema operacional usado em diversos *tablets* e *smartphones*, e que possuí uma infinidade de aplicativos que podem ser baixados para serem usados. Esses aplicativos encontram-se na *Google Play*, que funciona como uma biblioteca virtual que é acessada via internet.

E é na *Google Play* que esta o aplicativo *Scratcher Control*, sendo possível com ele fazer a comunicação entre o Scratch e o *Android*, estando ambos os dispositivos (computador e celular), conectados numa mesma rede *WiFi*.

O *Scratcher Control* permite a incorporação de botões, gestos por toques, dados do acelerômetro, dados do sensor de luminosidade e comando de voz em projetos feitos em Scratch. Por enquanto, este recurso funciona somente com o Scratch 1.4.

Este aplicativo foi criado por Kreg Hanning e é disponibilizado atualmente em Português. O primeiro passo para iniciarmos a conexão do Scratch junto ao *Android*, é baixar o aplicativo *Scratcher Control*, como mostra a figura abaixo.






Depois de instalado em seu dispositivo móvel o *Scratcher Control*, iremos agora configurar o Scratch para que ele possa reconhecer que um aplicativo externo esta controlando o jogo ou animação.



A única alteração a ser feita no Scratch, para que ele reconheça o *Scratcher Control*, será realizada através da categoria Sensores. Acesse esta categoria, e localize nela um destes dois blocos mostrados ao lado.

```
valor do sensor | seletor deslizante ▼ |
sensor | botão apertado ▼ ?
```

Depois, clique com o botão direito do mouse sobre um deles, e no submenu que se abre, clique na opção "habilitar conexões do sensor remoto", como indicado ao lado.



Em seguida, o Scratch vai mostrar no meio da tela a mensagem "Conexões do sensor remoto ativas", e basta apenas clicar em ok.






Depois de ativado o sensor remoto no Scratch, vamos configurar agora a rede. Tanto o computador ao qual você vai criar seu jogo em Scratch, como o seu dispositivo móvel que vai controlar seu jogo, ambos devem estar conectados a mesma rede de Internet.

Para isso, verifique o computador em que você acabou de configurar o Scratch, qual é o nome da rede que você esta conectado. A partir do nome da rede, conecte-se a ela novamente, só que agora pelo seu dispositivo móvel.

Depois dos dois eletrônicos estarem conectados pela mesma rede, você deverá:

1º Acessar o *prompt* de comando do sistema operacional do computador.

No caso deste tutorial, estamos nos baseando no sistema operacional Windows. Com isso, para acessar o *prompt* de comando do Windows, acesse os passos a seguir, ou simplesmente digite "cmd" no item de pesquisa do Menu Iniciar:




Menu Iniciar → Todos os Programas → Acessórios → Prompt de Comando

2º No prompt de comando digite o comando "ipconfig".

Na tela que abriu do *prompt* de comando você deverá digitar "ipconfig", e depois tecle Enter. Este comando serve para nos relatar diversas informações de rede com relação ao computador. E uma dessas informações será usada para configurar posteriormente seu dispositivo *Android*.





3º Na lista de informações de rede, procure pelo número do item "Endereço IPv4":

Depois de executado o comando "ipconfig", a tela de prompt irá mostrar uma lista que exibe informações sobre a rede do computador, no momento atual. Nesta lista, localize o número da informação "Endereço IPv4".

O número mostrado neste item identifica o endereço IP do computador, sendo que este número será usado para configurar seu dispositivo *Android*.



Acesse o aplicativo *Scratcher Control* presente em seu dispositivo móvel. Nesta tela, perceba que há uma mensagem em vermelho dizendo "Não Conectado". O aplicativo só vai estar funcionando corretamente com o computador, quando esta mensagem alterar para cor verde e mencionar "Conectado".





Em seguida, observe que no canto direito superior da tela do aplicativo, há um botão com o desenho de três quadrados. Ao clicar neste botão, é aberto um menu de 3 opções. Clique em "Conexão" para configurarmos o dispositivo junto ao Scratch.



Na tela de conexão do Scratch, a janela informa "Digite o endereço IP ou use Procurar para pesquisar automaticamente". Clique ao lado do botão "Procurar", para ser acionado o teclado, para você digitar o número do IP do seu computador. Depois de digitado o número IP, clique em "Conectar".







Por fim, se ele exibir a tela com a mensagem de "Conectado", na cor verde, seu dispositivo Android está conectado ao Scratch.



Atenção: Mesmo depois de ter feito estas configurações e o Scratcher Control não conectar ao Scratch, desative o firewall do seu computador e tente realizar a conexão novamente pelo seu dispositivo móvel.



Depois de conectados os dispositivos, perceba que na categoria "Sensores", no Scratch, foram habilitados vários comandos para serem usados junto ao Android, sendo grande parte deles do bloco "valor do sensor".

Veja abaixo algumas tabelas que mostram os comandos habilitados e qual a função de cada um.

Joystick		
Nome do Comando	Significado em português-br	
Button_a_pressed	Botão A pressionado	
Button_b_pressed	Botão B pressionado	
Button_x_pressed	Botão X pressionado	
Button_y_pressed	Botão Y pressionado	
Button up pressed	Seta para Cima pressionada	
Button_down_pressed	Seta para Baixo pressionada	
Button_left_pressed	Seta para Esquerda pressionada	
Button_right_pressed	Seta para Direita pressionada	
Select	Botão Selecionar	
Start	Botão Iniciar	













Controle por Gestos		
Nome do Sensor	Significado em português-br	
Comando Semelhante ao TouchPad do Notebook		
Scroll_up	Rolar para Cima	
Scroll_down	Rolar para Baixo	
Scroll_left	Rolar para Esquerda	
Scroll_right	Rolar para Direita	
Comando Semelhan	te ao Gesto Botão do <i>Mouse</i>	
Тар	Clicar	
Double_tap	Duplo Clique	
Long_press	Clicar e Segurar	
Comando Semel	hante ao Gesto 'Cortar'	
Flick_up	Riscar para Cima	
Flick_down	Riscar para Baixo	
Flick_left	Riscar para Esquerda	
Flick_right	Riscar para Direita	

Acelerômetro	
Nome do Comando	Significado em português-br
Accelerometer-x	Dados do eixo X do acelerômetro
Accelerometer-y	Dados do eixo Y do acelerômetro
Accelerometer-z	Dados do eixo Z do acelerômetro

Sensor de Luminosidade		
Nome do Comando	Significado em português-br	
Light_level	Dados do Sensor de Luminosidade	















O Scratch ajuda críanças e jovens a aprender a pensar de maneira criativa, refletir de forma sistemática, e trabalhar de colaborativamente, além de treinar habilidades essenciais para a vida no século 21. O software Scratch é um projeto do grupo Lifelong Kindergarten no Media Lab do MIT, e é fornecido gratuítamente.

Com isso, temos o Scratch Brasil, onde fornecemos material gratuito em língua portuguesa sobre a ferramenta, além de mostrar noticias, eventos, entre outras informações, de como professores e alunos podem usar a plataforma em sala de aula para a criação de jogos e animações de tema educativo.

## Saibam mais sobre nosso projeto em:





















